

## Konfiguracja połączenia dla Windows 98/ME

Aby korzystać z sieci musisz mieć zainstalowany protokół PPP over Ethernet Protocol w Windows 98/ME, poniżej instrukcja krok po kroku. Protokół pobierz z poniższego adresu:

<http://www.tpspark.com/pliki/raspppoe.zip>

### UWAGA:

Jeśli używasz Windows 98 Second Edition, musisz pobrać poprawkę ze strony Microsoftu, aby zapewnić poprawne działanie protokołu, w przeciwnym wypadku połączenie może nie działać właściwie, może powodować zawieszanie komputera. Użyj poniższego linka aby pobrać poprawkę:

poprawka dla Windows 98 SE

lub z naszej strony

<http://www.tpspark.com/pliki/pppwin98se.exe>

### OSTRZEŻENIE:

Aby zakończyć instalację wymagany jest restart, zakończ wszelkie programy przed rozpoczęciem instalacji.

W czasie instalacji możesz zostać poproszony o włożenie płyty CD-ROM Windows do napędu, więc proszę miej go gotowego do użycia.

Ten protokół wymaga komponentu Windows: Dial-Up Networking. Jeśli nie jesteś pewien czy ten komponent jest zainstalowany, kliknij Menu Start, wybierz Ustawienia, następnie Panel Sterowania. W tym oknie kliknij na Dodaj/Usuń Programy, w nowo otwartym oknie wybierz Elementy Windows, kliknij na ikonie Komunikacja na tej liście, znajdź Dial-Up Networking i upewnij się że jest zainstalowane.

Przed instalacją kliknij prawym na Otoczenie sieciowe, wybierz Właściwości, wybierz Protokół Internetowy TCP/IP dla karty której używasz do łączenia się z siecią, następnie zaznacz Automatycznie uzyskaj adres IP, następnie OK i jeszcze raz OK.

Rozpakuj ściągnięte archiwum do tymczasowego katalogu. Upewnij się że następujące pliki są prawidłowo rozpakowane: README9X.HTM, READMENT.HTM, README2K.HTM, NETPPP95.INF, RASPPP95.INF, WINPPPOE.INF, OEMSETNT.INF, NETPPPOE.INF, RASPPPOE.INF, WINPPPOE.DLL, RASPPPOE.DLL, RASPPPOE.EXE, RASPPPOE.SYS oraz RMSPPPOE.SYS. Explorer może być skonfigurowany aby nie pokazywał plików z rozszerzeniami DLL oraz SYS, więc mogą nie zostać wyświetlone.

Kliknij prawym na Otoczenie sieciowe (w WINDOWS 98/98SE) lub Moje Miejsca Sieciowe (w WINDOWS ME) na pulpicie a następnie wybierz Właściwości.

Kliknij przycisk Dodaj... W nowym oknie wybierz Protokół i kliknij przycisk Dodaj. W oknie wybierz protokół kliknij przycisk Z Dysku.

W oknie Instaluj z Dysku, wybierz przycisk Przeglądaj aby wskazać na tymczasowy katalog do którego wypakowałeś ściągnięte pliki.

Następnie kliknij OK.

W nowym oknie będą dwie możliwości wyboru instalacji.  
Należy wybrać PPP over Ethernet Protocol (Windows 98/ME).  
Następnie kliknij OK aby rozpocząć instalację protokołu.

Kliknij OK/Zakończ aby zamknąć okno konfiguracji sieci i potwierdź restart. Po restarcie protokół jest w pełni funkcjonalny, ale musisz utworzyć połączenie dial-up aby móc z niego korzystać.

Aby utworzyć połączenie kliknij Menu Start, następnie Uruchom, wpisz rasppoe i kliknij OK. W oknie RASPPPOE - Dial-Up Connection Setup kliknij przycisk Query Available Services, następnie zaznacz Service Name: interne i kliknij Create a Dial-Up Connection for the selected Service. Jeżeli po kliknięciu pojawi się okno z zapytaniem o nr kierunkowy, nr zewnętrzny należy w polach wpisać np 1 i wybrać OK.

Aby połączyć się z siecią kliknij na skrócie do połączenia utworzonego na pulpicie, wpisz nazwę użytkownika i hasło które otrzymałeś od dostawcy, następnie kliknij połącz.